

Aide:Touche d'accès rapide

Pour naviguer ou formater tes textes plus facilement, tu peux utiliser les touches d'accès rapide dans [DokuWiki](#). Malheureusement leur fonctionnement dépend de ton navigateur et de ton système d'exploitation (OS). En règle générale, il suffit d'appuyer **Alt** + "la touche". Sous MacOS, il s'agit de **Ctrl** + la touche. Avec le Opera, étant donné que ce navigateur utilise déjà énormément de raccourcis clavier (et pour éviter que les pages ne les détournent), il vous faut tout d'abord activer les touches de raccourcis avec **↑ Shift** + **Esc**. Avec Firefox, il faut utiliser la combinaison **Alt** + **↑ Shift** + "la touche" pour éviter les conflits avec ses propres raccourcis. Avec certains navigateurs, l'utilisation d'une touche d'accès rapide passe simplement le focus au contrôle visé. Il faut alors appuyer sur **↵ Entrée** pour valider l'action souhaitée.

Ci-dessous, un rapide mode opératoire pour découvrir quelle combinaison fonctionne pour toi. Nous allons essayer de revenir à la page d'accueil avec la touche de reccourci **H**. Passe en revue chacune de ces combinaisons, l'une après l'autre, jusqu'à ce que soit renvoyé à la page d'accueil de ce site web.

- Appuye sur **Alt** + **↑ Shift** + **H**
- Appuye sur **Alt** + **H**
- Appuye sur **Ctrl** + **H**
- Appuye sur **Alt** + **H** puis sur **↵ Entrée**
- Appuye sur **Ctrl** + **H** puis sur **↵ Entrée**
- Appuye sur **↑ Shift** + **Esc** puis sur **H**

Sur certains navigateurs **Alt** + **H** aura pour effet d'afficher la page d'aide !

OS	Browser	Accesskeys	Remark
Windows/Linux	Internet Explorer	ALT + touche	IE7 seulement : ALT + SHIFT + touche
	Firefox 2+	ALT + Shift + touche	
	Opera till 8.51	SHIFT + ESC, puis touche, puis ENTER	sauf H et F
	Opera 9	SHIFT + ESC, puis touche	
	Opera 32	Alt + touche	
	Chrome	ALT + Shift + touche	parfois: ALT + touche
	Safari	ALT + touche	
Mac	Firefox till 14	CTRL + touche	
	Firefox 14+	CTRL + ⌘ Opt + touche	
	Opera	SHIFT + ESC, puis touche	
	Chrome	CTRL + ⌘ Opt + touche	
	Safari 4+	CTRL + ⌘ Opt + touche	

Voir aussi [🗎 Access key](#) ou [🗎 how Wikipedia](#).

Les navigateurs basés sur Mozilla offrent la possibilité de modifier les touches de contrôle : [ui.key.generalAccessKey](#), [ui.key.chromeAccess](#) and [ui.key.contentAccess](#). Sous Linux vous pourrez utiliser la "touche Windows" en positionnant `ui.key.contentAccess` à 8.

Raccourcis généraux

Ces raccourcis sont toujours disponibles dans DokuWiki.

E	Edite la page courante
V	affiche (V iew) la source de la page courante (si le bouton "Afficher la source de cette page" est affiché)
O	affiche les anciennes (O ld) versions de la page courante
R	affiche les changements R écents
F	positionne le curseur dans le champ de recherche (F ind)
H	ouvre la page d'accueil (H ome)
X	ouvre la page d'index
T	Retour en haut de page (T op)

Mode édition

Ces raccourcis complémentaires sont disponibles en mode édition :

B	gras (B old)
I	Italique
U	souligné (U nderlined)
C	C ourier
D	barré (D el)
0	Chapitre de plus haut niveau
1	Chapitre de niveau 1
2	Chapitre de niveau 2
3	Chapitre de niveau 3
4	Chapitre de niveau 4
5	Chapitre de niveau 5
L	créée un L ien interne
S	S auvegarde les changements
P	P révisualise la page
Y	insère la signature (Y ou) (pour les utilisateurs identifiés uniquement)
K	Lance le correcteur orthographique (s'il est disponible)

From:

<https://wiki-libertaire.ch/> - **Wiki Libertaire des Montagnes**

Permanent link:

https://wiki-libertaire.ch/aide/touches_d_acces_rapide?rev=1671647879

Last update: **21.12.2022 @ 19:37**

